

3. アイテムに関する機能

アイテムの描画

マップウィンドウ上に任意のアイテムを描画します。

アイテムの描画の基本操作

- 1) 操作パネル【描画ツール】を左クリックします。





- 2) 描画する機能ボタンを左クリック①し、各種設定②をして、アイテムを描画します。




補足

- 機能ボタンが押下されている時は、機能実行中となり、連続してアイテムを描画できます。機能を解除する場合は、再度クリックします。


描画ツール機能ボタン


機能ボタン	参照頁	概要
	P20	ラインを描画して距離を計測します。
	P21	ポリゴンを描画して面積を計測します。

	P16	ラインを描画します。
	P17	ポリゴンを描画します。
	P18	ポイントを描画します。
	P19	文字を描画します。
	P23	アイテムを削除します。


ラインの描画

ラインを描画します。


- 1) 描画する機能ボタン【】を左クリック①し、描画するアイテムの色や線の太さや線種を設定②します。



- 2) 描画地点の始点をクリック①して、曲がり角をクリックで入力します。
データ描画中はマウスカーソルにオレンジ色線がついてきます。この線が描画イメージとなります。




- 3) 最後の曲がり角でダブルクリックをするとオレンジ色線が設定の線種に変更になり、マウスカーソルが描画中ラインから離れて、描画が終了します。




補足


- スマートフォンでは、3本指タップをすると描画が終了します。
※ダブルタップでは終了しません。

- 4) 続けてラインの描画待ちとなりますので、別ラインの描画をすることができます。
描画を終了する場合は、描画ツール機能ボタンを左クリックします。


ポリゴンの描画

ポリゴンを描画します。


- 1) 描画する機能ボタンを左クリック①し、描画するアイテムの色や線の太さや線種を設定②します。



- 2) 描画地点の始点をクリック①して、曲がり角をクリック②③で描画します。データ描画中はマウスカーソルにオレンジ色線がついてきます。この線が描画イメージとなります。




- 3) 最後の曲がり角でダブルクリックをすると自動的に終点は始点と同じところになり、マウスカーソルが描画中ポリゴンから離れて、描画が終了します。




補足

- スマートフォンでは、3本指タップをすると描画が終了します。
※ダブルタップでは終了しません。

- 4) 続けてポリゴンの描画待ちとなりますので、別ポリゴンの描画をすることができます。
描画を終了する場合は、描画ツール機能ボタンを左クリックします。


ポイントの描画


ポイントを描画します。

- 1) 描画する機能ボタンを左クリック①し、登録するポイントの色を設定②します。




- 2) 描画地点をクリックします。



- 3) 続けてポイントの描画待ちとなりますので、別ポイントの描画をすることができます。描画を終了する場合は、描画ツール機能ボタン【】を左クリックします。

文字の描画

文字を描画します。

- 1) 描画する機能ボタン【】を左クリック①し、描画するアイテムの色や文字サイズを設定②し、「描画する文字」欄内に文字を入力③します。



- 2) 登録地点をクリックします。



- 3) 続けて文字の描画待ちとなりますので、別文字の描画をすることができます。
描画を終了する場合は、描画ツール機能ボタン【】を左クリックします。


距離計測図形の描画

ラインを描画して距離計測します。


- 1) 描画ツール機能ボタン【】を左クリックします。



- 2) 計測地点の始点をクリック①して、曲がり角をクリック②③で描画します。計測中はマウスカーソルにオレンジ色線がついてきます。この線が計測イメージとなります。




- 3) 最後の曲がり角でダブルクリックをするとオレンジ色線が確定の線種に変更になり、マウスカーソルが計測中ラインから離れて、計測が終了します。




補足

- 総距離値が終点に吹き出しで表示されます。吹き出しの右上×をクリックすると、吹き出しは消えます。




- 最新の描画したラインのみ総距離が表示されます。
- スマートフォンでは、3本指タップをすると計測が終了します。※ダブルタップでは終了しません。

- 4) 続けて距離計測待ちとなりますので、別計測ラインの描画をすることができます。計測を終了する場合は、描画ツール機能ボタンを左クリックします。

面積計測図形の描画

ポリゴンを描画して面積計測します。


- 1) 描画ツール機能ボタンを左クリックします。



- 2) 計測地点の始点をクリック①して、曲がり角をクリック②③・で入力します。計測中はマウスカーソルにオレンジ色線がついてきます。この線が計測イメージとなります。



- 3) 最後の曲がり角でダブルクリックをすると自動的に終点は始点と同じところになり、マウスカーソルが計測中ポリゴンから離れて、計測が終了します。




補足

- 総面積値がエリア中心付近に吹き出しで表示されます。吹き出しの右上×をクリックすると、吹き出しは消えます。



- 最新の描画したポリゴンのみ総面積値が表示されます。
- スマートフォンでは、3本指タップをすると計測が終了します。※ダブルタップでは終了しません。


- 4) 続けて面積計測待ちとなりますので、別面積ポリゴンの計測をすることができます。計測を終了する場合は、描画ツール機能ボタンを左クリックします。

アイテムの削除

入力されているアイテムを削除します。


選択アイテムの削除

対象のアイテムを選択して削除します。

- 1) 描画ツール機能ボタン【】を左クリックします。




- 2) 削除するアイテムを選択します。




補足

- 複数のアイテムを選択する場合は、「Shift」キーを押しながら、対象のアイテムを選択します。


- 3) 【選択削除】を左クリック①すると、「削除確認」メッセージが表示されます。【OK】を左クリック②すると、選択アイテムが削除されます。



- 4) 続けて、別アイテムの削除をすることができます。
削除を終了する場合は、描画ツール機能ボタン【】を左クリックします。


全てのアイテムの削除


描画されている全てのアイテムを一括削除します。

- 1) 描画ツール機能ボタン【】を左クリックします。



- 2) 【全削除】を左クリック①すると、「削除確認」メッセージが表示されます。【OK】を左クリックすると、選択アイテムが削除されます。



- 3) 描画ツール機能ボタン【】を左クリックし、削除機能を解除します。